

Horus Drive

Service web d'hébergement et de gestion des constats d'état


1



Editez vos constats sur Horus CR Pro

Depuis votre Application Horus CR Pro, vous éditez vos constats. Les fonctionnalités sont inchangées, vous pouvez travailler sans connexion internet.

2



Envoyez vers Horus Drive

Dans vos préférences, vous avez enregistré l'adresse de votre compte Horus Drive. L'accès est sécurisé par un identifiant et un mot de passe. Exportez vos constats en format Horus et pdf pour les centraliser sur notre serveur en ligne.

3



Consultez sur Horus Drive

Dans votre compte Horus Drive, vous avez centralisé votre documentation. Vous pouvez consulter et télécharger les constats et les photos en jpg. Chaque document est automatiquement nommé et organisé dans un dossier d'œuvre.

4



Mettez à jour vos dossiers sur chaque appareil


Importer vos dossiers dans chaque tablette pour mettre à jour l'intégralité de la documentation sur chaque appareil. Cette fonctionnalité vous permet de mettre à jour vos constats hors ligne et de signaler un nouvel examen des œuvres.

5



Un hébergement sécurisé

Notre hébergement est localisé en France, sécurisé et performant, avec stockage NVMe ultra-rapide, sauvegarde distante et gestion experte. Idéal pour un accès fluide et sécurisé à vos documents.



Objectifs : Proposer un outil compatible avec Horus condition report Pro afin de faciliter l'utilisation de l'application lors des montages d'exposition faisant intervenir plusieurs appareils.

Horus Drive permet de réunir les constats d'une tablette sur un serveur en ligne accessible depuis n'importe quel appareil, notamment pour les expositions, les chantiers de collection, les études de collections, les traitements ou les examens réguliers sur une même collection

Horus Drive est un serveur en ligne , avec des fonctionnalités améliorées. Il est hébergé sur le territoire français (contrat avec OVH) et un back up physique régulier est fait sur serveur physique (toutes les 24 heures, en cas d'incident technique chez OVH). Il présente les avantages suivants :


1. **Accessibilité** : accessible depuis n'importe quel appareil connecté à l'adresse suivante drive.horusappli.com/mon compte
2. **Envoi amélioré** des constats d'état réalisés sur les appareils de l'utilisateur à l'aide d'un protocole WebDav
3. **Centralisation et organisation** des constats,
4. **Fonctions de lecture** des constats, consultation des photos, téléchargements
5. **Nommage automatique** des fichiers (fichiers pdf, photos et horus) avec n° régie_prêteur ou n° d'inventaire
6. **Export** vers Horus Pro pour mettre à jour les projets sur plusieurs tablettes

Sommaire :

- 1. Démarrage d'Horus Drive depuis votre ordinateur**
- 2. Paramétrage d'horus Drive depuis les tablettes**
- 3. Import des données en CSV dans les tablettes par Horus Drive**
- 4. Montage de l'exposition : réalisation des constats et envoi vers Horus Drive**

1. Démarrage d'Horus Drive depuis un accès navigateur

1. Connectez-vous à <https://drive.horusappli.com>
2. Contactez-nous pour obtenir votre identifiant et votre mot de passe
3. Entrez votre identifiant et mot de passe > Login

A screenshot of a web login interface. At the top, the word "Login" is displayed in a large, dark font. Below it, a dark grey rectangular box contains the text "You are now logged out". Underneath this box are two light grey input fields: the first is labeled "Username" and the second is labeled "Password". At the bottom of the form is a blue rectangular button with the word "Login" in white text.

Login

You are now logged out


Username

Password

Login




1. Démarrage d'Horus Drive depuis un accès navigateur

1. Cliquez sur l'icône **Thème** en haut à droite, par défaut Nuit, la passer en Lumière
2. **Créez votre dossier** Projet (exposition AB par exemple)
3. Vous pouvez ajouter une étape en créant un sous-dossier (Montage AB, par exemple)




2. Paramétrages de l'export vers Horus Drive dans les tablettes ou IPADS

1. Ouvrez **Horus condition report Pro**
2. Cliquez sur **Préférences** (en haut à gauche de la page d'accueil)
3. Puis **Horus Drive**
4. **Entrez les informations fournies : URL, identifiant et mot de passe**
5. **Quitter Connexion à Horus Drive** à l'aide de la flèche vers la gauche




3. Import des données sur les œuvres




- **Vous pouvez importer des données dans Horus CR Pro via un fichier CSV.**

1. Préparez votre fichier
2. Ajouter le dans Horus Drive
3. Depuis vos tablettes : +> Import> Horus Drive> sélectionnez le fichier> Valider





4. Montage de l'exposition : réalisation des constats et envois vers Horus drive



15 artworks





IPAD 1



15 artworks





IPAD 2



15 artwork



IPAD 3




Les constats d'état sont faits sur Horus CR Pro (hors ligne)


Les rapports sont envoyés en Horus et PDF à drive.horusappli.com/moncompte/mondossier à la fin de la journée




4. Montage de l'exposition : réalisation des constats et envois vers Horus drive




1. Cliquez sur la liste d'option à droite du dossier ou du (des) constat(s)




2. Exporter



3. Export Horus et PDF



4. Horus Drive




4. Sélectionnez le dossier > Enregistrer

4. Fonctionnalités Horus Drive

Pour chaque dossier se crée automatiquement :

1. **Un dossier d'œuvre** contenant le PDF, le dossier photos et le fichier horus à réimporter (en .zip).



Contenu d'un dossier d'œuvre

2. **Des dossiers communs** : un dossier qui contient tous les pdf, un qui contient toutes les images, un qui contient tout les format Horus




Dossiers communs au projet


5. Fonctionnalités Horus Drive

Fonctionnalités depuis chaque fichier et dossier:

1. Lecture
2. Télécharger
3. Nommage automatique des fichiers (fichiers pdf, photos et horus) avec n° régie_prêteur_date_h ou n° d'inventaire_date_h
4. Exporter vers Horus CR Pro (unique ou par œuvres d'art ou par exposition)



6. Veilles de l'exposition :



2 options :

1. consultation des documents directement sur Horus Drive :

L'utilisateur peut se connecter à Horus Drive et


- lire les constats
- consulter les photos

2. Les constats sont exportés et mis à jour dans les tablettes :

Depuis le dossier Horus > .zip> nommer le fichier
Dans Horus CR Pro : importer le fichier qui contient
tous les constats dans un dossier veille Projet

Si des constats sont modifiés dans la journée, ils
doivent être envoyés vers horus Drive dans un dossier
Veille-date


7. Démontage de l'exposition :



Les constats sont exportés et mis à jour dans les tablettes :

Depuis le dossier Horus > .zip> nommer le fichier
Dans Horus CR Pro : importer le fichier qui contient
tous les constats dans un dossier démontage-projet


7. Démontage de l'exposition :



15 artworks





IPAD 2



10 artworks





IPAD 2



20 artworks



IPAD 3




Constats d'état sont faits sur Horus CR Pro (hors ligne)

Ils sont envoyés sur Horus Drive (online)



7. Démontage de l'exposition :



Les constats vont être téléchargés, archivés sur le serveur dédié et l'espace d'hébergement disponible libéré.